

Inhaltsverzeichnis zur Anleitung zum TOOL3  
\*\*\*\*\*

Allgemeines zum TOOL3 . . . . .	Seite 3-2
CLR . . . . .	Seite 3-3
DEC . . . . .	Seite 3-5
ERL . . . . .	Seite 3-7
ERN . . . . .	Seite 3-7
FRC . . . . .	Seite 3-9
FRE . . . . .	Seite 3-11
HEX\$ . . . . .	Seite 3-13
INSTR . . . . .	Seite 3-15
PGM . . . . .	Seite 3-17
PSIZE . . . . .	Seite 3-18
PURGE . . . . .	Seite 3-19
REDIM . . . . .	Seite 3-21
RESUME . . . . .	Seite 3-24
STRING\$ . . . . .	Seite 3-26
SWAP . . . . .	Seite 3-28
VKEEP . . . . .	Seite 3-30
VLIST . . . . .	Seite 3-32
Liste der Funktionen und Instruktionen . . . . .	Seite 3-34

Allgemeines zum TOOL3  
\*\*\*\*\*

TOOL3 stellt vorallem weitere Funktionen zur Verarbeitung von Variablen zur Verfügung.

Bei der Auswahl der Funktionen wurde auf folgendes Wert gelegt:

1. Die Funktion lässt sich nicht durch ein BASIC-Programm realisieren (z.B. REDIM, PURGE)
2. Die Funktion lässt sich zwar durch ein BASIC-Programm realisieren, braucht aber viel Aufwand (z.B. INSTR, CLR) oder, bei häufiger Anwendung, viel Rechenzeit (z.B. FRC, STRING\$).

Variablen-Bezeichnungen in dieser Anleitung:

- Festvariablen: Variablen die nicht im Programmspeicher angelegt sind, sondern die durch das System immer zur Verfügung stehen.  
Festvariablen heissen A ... Z oder A\$ ... Z\$ und haben keinen Index.
- 2-Zeichen-Variablen: Variablen, deren Namen aus 2 Zeichen bestehen und die nicht durch DIM angelegt werden, sondern durch eine Zuweisung.  
2-Zeichen-Variablen haben keinen Index.
- DIM-Felder: DIM-Felder werden durch die Anweisung DIM angelegt, haben einen Namen aus einem oder zwei Zeichen und haben einen Index.

Anmerkung: Das \$-Zeichen gehört nicht zum Namen einer Variablen oder eines DIM-Feldes.